


Настройка Windows XP

1. Зайдите в **Пуск | Настройка | Панель управления**.

Если у вас присутствует в меню категория **Телефон и модем**, то сразу зайдите в неё, если нет, то сначала выберите Принтеры и другое оборудование, а затем **Телефон и модем**.


Нажмите кнопку **Изменить (Edit)** и установите импульсный набор номера.




2. **Создание нового соединения с Волгоград GSM**

Для создания нового подключения необходимо в меню **Пуск | Настройка | Панель управления** выбрать категорию **Свойства обозревателя**

3. Вверху выберите закладку **Подключения** и нажмите кнопку **Добавить**.



4. В появившемся окне выберите пункт **Телефонное подключение к частной сети**. Нажмите кнопку **Далее (Next)**.



5. Введите телефонный номер, например **56-11-77**.

Мастер новых подключений

Введите телефонный номер
Укажите телефонный ISP номер.

Введите номер телефона.

Номер телефона:

Возможно потребуется добавить "1", код региона или оба числа вместе.
Для проверки наберите комбинацию номера и кода на своем телефоне.
Комбинация подобрана правильно, если слышен звук модема.

< Назад Далее > Отмена

6. Введите название соединения **Волгоград GSM** и нажмите **Готово**.

Мастер новых подключений

Завершено
Мастер готов к созданию нового подключения.

Введите название для этого подключения:

Нажмите кнопку "Готово" для сохранения значка подключения в папке сетевых подключений.
Для изменения свойств подключения выберите в меню "Файл" команду "Свойства".

< Назад Готово Отмена

7. В следующем окне введите свое **Имя пользователя (test)** и **Пароль (test)**.

Волгоград-GSM Параметры [?] [X]

Автоматическая настройка
Чтобы использовать установленные вручную параметры, отключите автоматическую настройку.

Автоматическое определение параметров

Использовать сценарий автоматической настройки

Адрес:

Прокси-сервер

Использовать прокси-сервер для этого подключения (не применяется для других подключений).

Адрес: Порт: [Дополнительно...](#)

Не использовать прокси-сервер для локальных адресов

Настройка удаленного доступа

Имя пользователя: [Свойства](#)

Пароль: [Дополнительно](#)

Домен:

[ОК](#) [Отмена](#)